

Material Imprimible

Curso de Excel Introdutorio

Módulo 1: Desplazarnos en la hoja de trabajo

	A	B	C	D	E	F	G
1	GASTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2	Alquiler						
3	Electricidad						
4	Gas						
5	Agua						
6	Telefono						
7	Seguro Coche						
8	Seguro casa						
9							
10							
11							
12							
13							
14							

Para obtener una alta productividad en Excel, es importante poder desplazarnos con agilidad por la hoja. Podemos utilizar las barras de desplazamiento vertical y horizontal, pero el teclado nos aporta un número elevado de posibilidades que nos harán muy fácil y ágil el desplazamiento a cualquier punto de la hoja.

Existen tres tipos de uso del teclado, el normal, con DESP activado y con FIN activado.

Normales

Las teclas a utilizar



Sin activar ninguna tecla especial, tenemos las siguientes posibilidades.

REV PAG o AV PAG	Desplaza una pantalla hacia arriba o hacia abajo. La primera fila que veremos será la siguiente a la última de la pantalla anterior.
ALT + AV PAG	Desplaza una pantalla hacia la derecha
ALT + RE PAG	Desplaza una pantalla hacia la izquierda
INICIO	Desplaza al principio de la fila
CTRL + INICIO	Desplaza al principio de la hoja
CTRL + FIN	Desplaza a la última celda con datos de la hoja.
CTRL + flecha	Se desplaza al borde superior, inferior, derecho o izquierdo de la región de datos activa.

Con DESP activado


Se activa con la tecla BLOQ DESPL. Si nuestro teclado tiene leds que se encienden al activar el teclado numérico o las mayúsculas. Esta tecla enciende ese tercer led que nunca sabíamos para que se utilizaba.



Flecha arriba o abajo	Desplaza la pantalla una fila arriba o abajo
Flecha derecha o izquierda	Desplaza la pantalla una columna a derecha o izquierda
INICIO	Desplaza al borde superior izquierdo de la ventana
FIN	Desplaza al borde inferior derecho de la ventana

Con FIN activado

Se activa pulsando la tecla FIN (con DESP desactivado). No tiene led, pero veremos la indicación de que está activa en la esquina inferior izquierda del Excel.



Cuando pulsamos la siguiente tecla, se desactiva automáticamente. Así que la secuencia es FIN y una de las siguientes teclas.

Flechas	Desplazan al extremo de un bloque, por ejemplo, en una tabla, a la última o primera de una fila o de una columna.
INICIO	Desplaza a la última celda de la hoja de cálculo
INTRO	Se desplaza a la última celda de la fila activa

Fuente. <http://informaticacotidiana.com/2018/07/08/excel-desplazamientos/>